

Авто Уровни для МТ4 от Сейтуарова Рената

Краткая инструкция.

Настройки:

	Звуковое оповещение	true
	Срабатывание сигнала (диапазон цены от уровня в %)	3
	Инициализация сигнала (диапазон цены от уровня в %)	10
	Новая версия	true
	Depth - глубина фильтрации уровней (пункты)	40.0
	Excess - высота фильтрации одинаковых уровней (пункты)	40.0
	Num - кол-во уровней	8
	максимум ATR	0.002
	ObjColor - цвет уровней сопротивления	RoyalBlue

Звуковое оповещение: если включить, индикатор будет выдавать алерт (всплывающее окно со звуком) при подходе цены к уровню.

Срабатывание сигнала: расстояние до уровня (относительная в % величина), на котором при приближении к уровню срабатывает алерт.

Инициализация сигнала: Расстояние от уровня, когда алерт вновь будет включен на уровень, к которому цена уже подходила. То есть если, допустим, цена ходит рядом с уровнем, чтобы не перегружать алертами, цена должна будет отойти от уровня на это расстояние и тогда, в следующий раз, когда цена опять вернется этому уровню, сработает алерт.

Новая версия: Если настройка включена, то уровни автоматически выстраиваются относительно текущей волатильности на рынке – чем больше волатильность, тем строится меньшее количество уровней и/или они строятся реже.

Depth – глубина фильтрации уровней (пункты): если настройка «Новая версия» отключена, можно задать значение фильтрации для определения точек построения уровней.

Excess – высота фильтрации одинаковых уровней (пункты): если настройка «Новая версия» отключена, можно задать минимальное расстояние между соседними уровнями.

Num – кол-во уровней: настройка определяет максимальное число построенных уровней на графике

Максимум ATR: если настройка «Новая версия» включена, то здесь можно скорректировать построение уровней на парах, содержащих в цене менее 5ти знаков после точки, например валютные пары с JPY. По умолчанию стоит значение 0.002, для валютных пар с JPY рекомендуется ставить 0.1

Дополнительно смотрите обзор функционала авто-уровней в видео обзоре.