




# INSTANT DDSMM

## Установка


0. Скачать и установить терминал [Metatrader 4](#)

1. Копируем папку **все содержимое архива** в папку с установленной программой Metatrader 4, соглашаемся на замену файлов при совпадении имен.

2. Открываем терминал Metatrader 4, заходим **Сервис->Настройки**. Выбираем вкладку **Советники** и проставляем галочки как на рисунке ниже. Жмем **ОК**



3. В панели навигатора (обычно слева внизу) нажимаем плюсик напротив раздела **Советники**.



4. Далее мышкой перетаскиваем советник **Instant DDSMM** на предварительно открытый график с нужной вам валютой и таймфреймом.

5. Меняем настройки в соответствии с вашим уровнем депозитом и уровнем риска, жмем **ОК**.

# Описание настроек INSTANT DDSMM

**Starting Point Account Balance** — начальный депозит

**Max Drawdown Risk Percent** — максимально допустимая просадка (в процентах)

**Max Risk Per Trade Percent** — процент риска от депозита на сделку

**Max Stop Loss Pips** — максимальный используемый стоп-лосс

**Default Stop Loss Pips** — Стоп-Лосс, выставляемый при открытии сделки по умолчанию.

**Default Take Profit Pips** - Тейк-Профит, выставляемый при открытии сделки по умолчанию.

**Magic ID** — идентификатор ордеров, открытых Авто DDSMM

**Trade Comment** — комментарий к позициям

**Enable Sounds** — вкл/выкл звуки

**BE Plus Pips** — сколько пунктов к цене открытия ордера прибавлять при активации функции перевода в безубыток

**Trail Stop Activate Pips** — уровень прибыли ордера для активации трейлинг-стопа

**Trail Stop Away From Price Pips** — размер трейлинг-стопа

## Что такое трейлинг-стоп?

**Enable Stealth Trailing** — вкл/выкл использование трейлинг-стопа на программном уровне. При отключении этого параметра трейлинг-стоп отсылается на сервер брокера.

Описание функционала и работы с помощником **Instant DDSMM**  
смотрите в видео-инструкции по ссылке:  
<http://tradelikeapro.ru/avto-ddsмм/>

